



Read Me • Lisez-moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください

---

## FileMaker Pro 7.0v3a Updater

7/15/2005

---

### Descripción del software

Este software actualiza la versión para Windows de FileMaker Pro 7.0v3 a la versión 7.0v3a. Esta actualización mejorará el rendimiento a la hora de mostrar listas emergentes.

**Nota:** Este software solo actualiza la versión para Windows de FileMaker Pro 7.0v3. **Si dispone de una versión anterior de FileMaker Pro 7, actualícela a 7.0v3 antes de ejecutar este software.** Este software no actualiza FileMaker Developer 7.

### Instrucciones de instalación

Para tener la seguridad de que la actualización se realiza correctamente, desactive los programas de detección de virus antes de aplicar la actualización y reactívelos una vez se haya completado la actualización.

Nota: Es posible que se le pida que introduzca el CD de instalación original o que localice el software de instalación original durante el proceso de actualización.

1. Cierre FileMaker Pro 7. Otras aplicaciones pueden permanecer abiertas.
2. Haga doble clic en el actualizador de FileMaker 7.0v3a.
3. Haga clic en **Siguiente** para mostrar el contrato de licencia.
4. Lea y acepte el contrato de licencia que aparece en pantalla y, a continuación, haga clic en **Actualizar** para actualizar el software.
5. Una vez completada la actualización, aparecerá un mensaje confirmando que la instalación de la nueva versión se ha realizado correctamente.
6. Haga clic en **Finalizar** para salir del actualizador una vez que haya terminado.

Una vez que la descarga ha finalizado satisfactoriamente, la versión del archivo FileMaker Pro.exe cambiará de **7.0.3.320** a **7.0.3.321**. De manera predeterminada, FileMaker Pro.exe se instalará en la carpeta C:\Archivos de programa\FileMaker\FileMakerPro7. Otra información relativa a la versión como, por ejemplo, la versión del producto o el número de versión del cuadro de diálogo Acerca de FileMaker Pro no cambiará después de la actualización.

Si la actualización no se realiza correctamente, intente volver a instalar la versión anterior de FileMaker 7 con el programa de instalación original y a ejecutar de nuevo el actualizador realizando los siguientes pasos:

1. Cree copias de seguridad de los archivos que haya guardado en la carpeta de la aplicación FileMaker Pro 7.
2. Utilice la opción Agregar o quitar programas del panel de control para eliminar FileMaker Pro 7.
3. Instale FileMaker Pro7 utilizando el programa de instalación original.
4. Actualice FileMaker Pro 7 a v3 mediante el actualizador de FileMaker v3.
5. En este momento, puede ejecutar de nuevo el actualizador de FileMaker Pro 7.0v3a.

Si, después de seguir los pasos anteriores, sigue sin poderse actualizar correctamente a FileMaker Pro 7.0v3a, póngase en contacto con el servicio de Soporte técnico de FileMaker para obtener asistencia.



## Instrucciones de instalación silenciosa

La ejecución de una instalación silenciosa es un proceso de un solo paso. A continuación se muestra la sintaxis básica del comando que se debe introducir en el indicador de comandos:

```
c:\>FileMaker Pro 7v3a update.exe /V"/q"
```

El conjunto completo de opciones para la instalación silenciosa es:

Opción	Parámetros	Significado
/q	n b r f	<p>Establece el nivel de la interfaz de usuario.</p> <p>q , qn: Sin interfaz de usuario.</p> <p>qb: Interfaz de usuario básica. Utilice qb! para ocultar el botón Cancelar.</p> <p>qr: Interfaz de usuario reducida sin mostrar un cuadro de diálogo al finalizar la instalación.</p> <p>qf: Interfaz de usuario completa con los cuadros de diálogo FatalError, UserExit o Salir que se hayan creado al finalizar.</p> <p>qn+: Sin interfaz de usuario salvo para un cuadro de diálogo que se muestra al finalizar.</p> <p>qb+: Interfaz de usuario básica con un cuadro de diálogo que se muestra al finalizar. El cuadro de diálogo no se muestra si el usuario cancela la instalación. Utilice qb+! o gb!+ para ocultar el botón Cancelar.</p> <p>qb: Interfaz de usuario básica sin cuadros de diálogo modales. Tenga en cuenta que /qb+- no es un nivel admitido de Interfaz de usuario. Utilice qb-! o gb!- para ocultar el botón Cancelar.</p> <p>Tenga en cuenta que la opción ! está disponible con Windows Installer versión 2.0 y que sólo funciona con la interfaz de usuario básica. No es válida con la interfaz de usuario completa.</p>