



Read Me • Lisez-moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください

FileMaker Pro 7.0v3a Updater

2005-07-15

Programbeskrivning

Med hjälp av denna programvara uppdateras Windows-versionen av FileMaker Pro 7.0v3 till version 7.0v3a. Denna uppdatering förbättrar prestandan när du visar listor.

Obs! Med hjälp av denna programvara uppdateras endast Windows-versionen av FileMaker Pro 7.0v3. **Om du har en tidigare version av FileMaker Pro 7, måste du uppdatera den till 7.0v3 innan du kör detta program.** Detta program uppdaterar inte FileMaker Developer 7.

Installationsanvisningar

Installationen blir smidigare om du inaktiverar alla antivirusprogram innan du kör uppdateringsprogrammet och aktiverar dem igen när du är klar.

Obs! Du kanske uppmanas att sätta i installationsskivan eller leta upp det ursprungliga installationsprogrammet under uppgraderingen.

1. Avsluta FileMaker Pro 7. Andra program behöver inte avslutas.
2. Dubbelklicka på FileMaker Server 7.0v3a Updater.
3. Klicka på **Nästa** och visa licensavtalet.
4. Läs igenom licensavtalet och klicka sedan på **Uppdatera** så uppdateras programmet.
5. När uppgraderingen slutförts visas ett meddelande som bekräftar att den nya versionen har installerats.
6. Klicka på **Slutför** när du vill avsluta uppdateringsprogrammet när det är slutfört.

När uppdateringen har slutförts ändras filversionen för FileMaker Pro.exe från **7.0.3.320** till **7.0.3.321**. Som standard installeras FileMaker Pro.exe i mappen C:\Program\FileMaker\FileMakerPro7. Annan information om versionen, som t.ex. produktversion eller versionsnummer i dialogrutan Om FileMaker Pro kommer inte att ändras av detta uppdateringsprogram.

Om uppgraderingen inte lyckades kan du prova att installera om den föregående versionen av FileMaker 7 med det ursprungliga installationsprogrammet och sedan köra uppdateringsprogrammet igen. Då gör du följande:

1. Gör säkerhetskopior av eventuella filer som du har sparat i programmappen för FileMaker Pro 7.
2. Använd Lägg till eller ta bort program i Kontrollpanelen när du vill ta bort FileMaker Pro 7.
3. Installera FileMaker Pro med hjälp av det ursprungliga installationsprogrammet.
4. Uppdatera FileMaker Pro 7 till v3 med hjälp av uppdateringsprogrammet FileMaker v3.
5. Nu kan du köra uppdateringsprogrammet för FileMaker Pro 7.0v3a igen.

Om du har följt stegen ovan och ändå inte kan uppgradera till FileMaker Pro 7.0v3a, kontaktar du FileMakers tekniska support.

Installation i bakgrunden

Vid en installation i bakgrunden sker installationen i ett enda steg. Du måste skriva följande grundsyntax vid kommandoprompten:

```
c:\>FileMaker Pro 7v3a update.exe /V"/q"
```

Alternativen för installation i bakgrunden är följande:

Tillval	Parametrar	Betydelse
/q	n b r f	<p>Anger användarens gränssnittsnivå.</p> <p>q , qn - Inget gränssnitt</p> <p>qb - Grundläggande gränssnitt. Använd qb! om du vill dölja knappen Avbryt.</p> <p>qr – Reducerat gränssnitt utan dialogruta visas i slutet av installationen.</p> <p>qf – Fullständigt gränssnitt och dialogrutan FatalError, UserExit eller Exit i slutet.</p> <p>qn+ - Inget gränssnitt förutom en dialogruta som visas i slutet.</p> <p>qn+ - Grundläggande gränssnitt med en dialogruta som visas i slutet. Dialogrutan visas inte om användaren avbryter installationen. Använd qb+! eller qb!+ om du vill dölja knappen Avbryt.</p> <p>qb- - Grundläggande gränssnitt utan spärrade dialogrutor. Observera att /qb+- inte är en gränssnittsnivå som stöds. Använd qb-! eller qb!- om du vill dölja knappen Avbryt.</p> <p>Observera att alternativet ! är tillgängligt med Windows Installer version 2.0 och fungerar bara med grundläggande gränssnitt. Det är inte giltigt med fullständigt gränssnitt.</p>