



Read Me • Lisez-moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください

FileMaker Pro 7.0v3a Updater

15/7/2005

Descrizione del software

Questo software aggiorna la versione Windows di FileMaker Pro 7.0v3 alla versione 7.0v3a.
Questo aggiornamento migliora le funzioni quando si visualizzano gli elenchi di scelta rapida.

Nota: Questo software aggiorna solo la versione Windows di FileMaker Pro 7.0v3. **Se avete una versione precedente di FileMaker Pro 7, dovete aggiornarla alla versione 7.0v3 prima di eseguire questo software.** Questo software non aggiorna FileMaker Developer 7.

Istruzioni per l'installazione

Per garantire un'installazione corretta, disattivare i programmi antivirus prima di applicare l'aggiornamento e riattivarli una volta terminato.

Nota: Durante il processo di aggiornamento, il sistema può richiedere di inserire il CD originale di installazione o di individuare la posizione del software originale di installazione.

1. Uscire da FileMaker Pro 7. Le altre applicazioni possono rimanere aperte.
2. Fare doppio clic sul programma di aggiornamento di FileMaker 7.0v3a.
3. Fare clic su **Avanti** per visualizzare il contratto di licenza.
4. Leggere e accettare il contratto di licenza visualizzato, quindi fare clic su **Aggiorna** per aggiornare il software.
1. Al termine dell'aggiornamento, compare un messaggio che conferma l'avvenuta installazione della nuova versione.
6. Al termine, fare clic su **Fine** per uscire dal programma di aggiornamento.

Con questo aggiornamento, la versione file di FileMaker Pro.exe cambia da **7.0.3.320** a **7.0.3.321**. In modo predefinito FileMaker Pro.exe viene installato nella cartella c:\Programmi\FileMaker\FileMaker Pro 7. Con questo programma di aggiornamento non vengono modificate le altre informazioni come la versione prodotto o il numero di versione nella finestra di dialogo Info su FileMaker Pro.

Se l'aggiornamento non riesce, cercare di reinstallare la versione precedente di FileMaker 7 utilizzando il programma di installazione originale, quindi eseguire di nuovo il programma di aggiornamento con i seguenti passi:

1. Creare copie di backup dei file salvati nella cartella dell'applicazione FileMaker Pro 7.
2. Utilizzare la funzione Installazione applicazioni del Pannello di controllo per rimuovere FileMaker Pro 7.
3. Installare FileMaker Pro 7 utilizzando il programma di installazione originale.
4. Aggiornare FileMaker Pro 7 alla versione v3 con FileMaker v3 Updater.
5. A questo punto, si può eseguire di nuovo il programma di aggiornamento FileMaker Pro 7.0v3a.

Se dopo avere eseguito la procedura descritta sopra non siete ancora in grado di eseguire l'aggiornamento alla versione FileMaker Pro 7.0v3a, contattate l'Assistenza tecnica di FileMaker.

Istruzioni per l'installazione silente

L'installazione silente prevede una procedura in un solo passo. Al prompt dei comandi, inserire la seguente sintassi base del comando:

```
c:\>FileMaker Pro 7v3a update.exe /V"/q"
```

IL set completo delle opzioni dell'installazione silente è il seguente:

Opzione	Parametri	Significato
/q	n b r f	<p>Imposta il livello di interfaccia utente.</p> <p>q , qn - Elimina l'interfaccia utente</p> <p>qb - Interfaccia utente base. Utilizzare qb! per nascondere il pulsante Annulla.</p> <p>qr - Interfaccia utente ridotta, senza la visualizzazione della finestra di dialogo alla fine dell'installazione.</p> <p>qf - Interfaccia utente completa e finestre di dialogo Errore irreversibile, Uscita utente o semplicemente Esci alla fine.</p> <p>qn+ - Assenza di interfaccia utente ad eccezione della finestra di dialogo visualizzata alla fine.</p> <p>qb+ - Interfaccia utente base con una finestra di dialogo visualizzata alla fine. La finestra di dialogo non viene visualizzata se l'utente cancella l'installazione. Utilizzare qb+! or qb!+ per nascondere il pulsante Annulla.</p> <p>qb- - Interfaccia utente base senza finestre di dialogo modali. Osservare che /qb+- non è un livello di interfaccia utente supportato. Utilizzare qb-! o qb!- per nascondere il pulsante Annulla.</p> <p>Osservare che l'opzione ! è disponibile con Windows Installer versione 2.0 e opera solo con l'interfaccia utente base. Non è valida per l'intera interfaccia utente.</p>