



Read Me • Lisez-moi • Bitte lesen • Leggimi • Viktigt • Léame • Lees mij • お読みください

---

## FileMaker Pro 7.0v3a Updater

15/7/2005

---

### Description du logiciel

Ce logiciel est une mise à jour de la version Windows de l'application FileMaker Pro 7.0v3 vers la version 7.0v3a. Cette mise à jour améliore les performances d'affichage pour les listes contextuelles.

**Remarque :** Ce logiciel ne met à jour que la version Windows de FileMaker Pro 7.0v3. **Si vous possédez une version antérieure de FileMaker Pro 7, veuillez la mettre à jour afin de passer à la version 7.0v3 avant d'exécuter ce logiciel.** Ce logiciel ne permet pas de mettre à jour FileMaker Developer 7.

### Instructions d'installation

Pour faciliter l'installation, désactivez votre logiciel antivirus avant de lancer la mise à jour, puis réactivez-le une fois l'installation terminée.

Remarque : Vous pouvez être invité à insérer votre CD d'installation d'origine ou à localiser le programme d'installation initial pendant la procédure de mise à jour.

1. Quittez FileMaker Pro 7. Les autres applications peuvent rester ouvertes.
2. Double-cliquez sur le programme de mise à jour FileMaker 7.0v3a.
3. Cliquez sur **Suivant** pour afficher l'accord de licence.
4. Lisez et acceptez l'accord de licence qui s'affiche, puis cliquez sur **Mettre à jour** pour mettre à jour votre application.
5. Une fois la mise à jour terminée, vous devez recevoir un message confirmant la réussite de l'installation de la nouvelle version.
6. Cliquez sur **Terminer** pour quitter le logiciel de mise à jour quand l'opération est terminée.

Une fois la mise à jour effectuée avec succès, la version **7.0.3.320** du fichier FileMaker Pro.exe se transforme en **7.0.3.321**. Par défaut, ce fichier s'installe dans le dossier c:\Program Files\FileMaker\FileMaker Pro 7. Les autres informations relatives à la version (comme la version de produit ou le numéro de version) de la boîte de dialogue A propos de FileMaker Pro, ne sont pas modifiées par ce logiciel de mise à jour.

Si la mise à jour a échoué, essayez de réinstaller la version antérieure de FileMaker 7 avec votre programme d'installation d'origine et de réexécuter la mise à jour à l'aide de la procédure ci-après :

1. Créez des copies de sauvegarde des fichiers que vous avez enregistrés dans le dossier de l'application FileMaker Pro 7.
2. Utilisez l'option Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration pour supprimer FileMaker Pro 7.
3. Installez FileMaker Pro 7 à l'aide de votre programme d'installation d'origine.
4. Mettez à jour FileMaker Pro 7 vers la version v3 à l'aide du programme de mise à jour FileMaker v3.
5. Vous pouvez alors relancer l'exécution du programme de mise à jour FileMaker Pro 7.0v3a.

Si, après avoir suivi la procédure ci-dessus, vous ne parvenez toujours pas à installer la mise à jour FileMaker Pro 7.0v3a, contactez le support technique de FileMaker.

## Instructions d'installation en mode silencieux

L'exécution d'une installation en mode silencieux se déroule en une seule étape. La ligne ci-dessous présente la syntaxe de base de la commande que vous devez entrer au niveau de l'invite de commande :

```
c:\>FileMaker Pro 7v3a update.exe /V"/q"
```

Les différentes options d'installation en mode silencieux sont les suivantes :

Option	Paramètres	Signification
/q	n b r f	<p>Définit le niveau d'interface utilisateur.</p> <p>q , qn : aucune interface utilisateur.</p> <p>qb : interface utilisateur de base. Utilisez la commande qb! pour masquer le bouton Annuler.</p> <p>qr : interface utilisateur réduite sans affichage de boîtes de dialogue à l'issue de l'installation.</p> <p>qf : interface utilisateur complète avec affichage de boîtes de dialogue personnalisées d'erreur fatale, de sortie de l'utilisateur ou de sortie du programme à la fin de l'installation.</p> <p>qn+ : aucune interface utilisateur à l'exception d'une boîte de dialogue affichée à la fin de l'installation.</p> <p>qb+ : interface utilisateur de base avec affichage d'une boîte de dialogue à la fin de l'installation. Cette boîte de dialogue n'apparaît pas si l'utilisateur annule l'installation. Utilisez la commande qb+! ou qb!+ pour masquer le bouton Annuler.</p> <p>qb- : interface utilisateur de base sans boîtes de dialogue modales. Notez que la commande /qb+- n'est pas un niveau d'interface utilisateur pris en charge. Utilisez la commande qb-! ou qb!- pour masquer le bouton Annuler.</p> <p>Notez que l'option ! est disponible avec le programme d'installation Windows version 2.0 et ne fonctionne qu'avec une interface utilisateur de base. Cette option n'est pas utilisable avec une interface utilisateur complète.</p>